

## KONFIGURATIONSVORGABEN FÜR EIN TERMINAL

Bitte füllen Sie das Formular aus und faxen Sie es unterschrieben an:

Telefax-Nummer: **0800 / 46 47 329** (gebührenfrei)

**Vertragspartner:** (Füllen Sie bitte alle Felder vollständig aus.)

Kundennummer	_____
Firma	_____
Zeichnungsberechtigte Person	_____
Straße / Nr.	_____
Land / PLZ / Ort	_____

**Administrativer Ansprechpartner:** (optional)

Firma	_____
Ansprechpartner	_____
Position / Funktion	_____
Telefon	_____
E-Mail	_____

**Technische Informationen:** (Mac-Adresse wird auf Anfrage gerne mitgeteilt)

	Mac-Adresse	Seriennummer	Standort-Bezeichnung	Intern
Terminal				
VPN-Gateway-Client				

**Die Firma verfügt nur über eine dynamische IP-Adresse:** (meist bei einem Standard DSL-Anschluss)

**Das Terminal wird über einen „VPN-Gateway-Client“ per LAN ans Firmennetz angeschlossen.**

**LAN IP-Adresse:** \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ (Standardwert: 192.168.1.201)

**Subnetzmaske:** \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ (Standardwert: 255.255.255.0)

**Gateway:** \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ (Standardwert: 192.168.1.1)

**DNS-Server: (optional)** \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ (Beispielwert: 211.12.11.2)

Die Firma verfügt über statische IP-Adresse(n): *(wird meist vom Internet-Provider vorgegeben)*

**Das Terminal bekommt eine eigene statische WAN IP-Adresse:** *(direkt am Router des Providers)*

**WAN IP-Adresse:**  .  .  .  (Beispielwert: 217.18.141.22)

**Subnetzmaske:**  .  .  .  (Beispielwert: 255.255.255.248)

**Gateway:**  .  .  .  (Beispielwert: 217.18.41.20)

**Das Terminal bekommt eine LAN IP-Adresse aus dem Firmennetzwerk. Es muss ein Port-Forwarding im Router bzw. der Firewall eingerichtet werden:**

**WAN IP-Adresse (der Firma):**  .  .  .  (Beispielwert: 217.18.141.22)

**LAN IP-Adresse des Terminals:**

*Welche IP-Adresse sollen wir dem Terminal zuweisen?*

**LAN IP-Adresse:**  .  .  .  (Standardwert: 192.168.1.201)

**Subnetzmaske:**  .  .  .  (Standardwert: 255.255.255.0)

**Gateway:**  .  .  .  (Standardwert: 192.168.1.1)

**Port Forwarding:**

Es ist erforderlich, dass durch Ihren Administrator, die folgenden Portweiterleitungen, zur unten genannten internen IP-Adresse des Terminals eingerichtet werden. Die Externen Eingehenden Ports können beliebig gewählt werden. *Beispiel: 217.18.141.22:8765 auf 192.168.1.201:4370 via TCP & UDP*

**Eingehender Port (auf Router):**  --> **Zielport: 4370 per TCP & UDP** *(auf IP des Terminals)*

**Eingehender Port (auf Router):**  --> **Zielport: 80 per TCP** *(auf IP-Adresse des Terminals)*

Die Firma stellt keinen DSL-Anschluss bzw. das Terminal soll mobil eingesetzt werden:

**Das Terminal wird über einen „VPN-Gateway-Client“ per UMTS-Surf-Stick mobil angeschlossen. UMTS-Surf-Stick samt passenden Datenvertrag wird vom Kunden gestellt. (Vorgaben bitte beachten!)**

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift/Stempel