KONFIGURATIONSVORGABEN FÜR EIN TERMINAL

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es bitte unterschrieben per E-Mail an: support@personal-planer.de oder per Fax an: 0800 / 4647 329

Vertragspartner: *(Füllen Sie bitte alle Felder vollständig aus.)*

Kundenummer *	
Firma *	

Administrativer Ansprechpartner: *(optional)*

Firma	
Ansprechpartner *	
Position / Funktion *	
Telefon	
E-Mail *	

Terminal Standortbezeichnung:

Terminal-Bezeichnung *	(z.B. Empfang oder Praxis)
Standort-Bezeichnung *	(z.B. Lager, EG, Flur)

Versand- & Installationsadresse:

An welche Adresse sollen wir Ihr Zeiterfassungsterminal (Hardware) liefern?

☒ zur Rechnungsadresse / ☐ zur abw. Installationsadresse / ☐ zum administrativen Ansprechpartner

Abweichende Installationsadresse: *(optional)*

Firma	
Firmenzusatz	
z.Hd.	
Straße/Nr.	
Land / PLZ / Ort	

(Füllen Sie bitte alle Felder vollständig aus.)*

Die Firma verfügt über eine IPv4-WAN-Adresse:

☒ **Das Terminal bekommt vom Kunden eine IPv4-Adresse aus dem Netzwerk zugewiesen. Es muss ein Port-Forwarding im Router bzw. der Firewall (z.B. Fritzbox) eingerichtet werden.**

WAN IPv4-Adresse: _____ . _____ . _____ . _____ (Beispielwert: 217.18.141.22)

oder

DynDNS-Name: _____ (zB. meinefirma.dyndns.com)

LAN IP-Adresse des Terminals:

Welche IP-Adresse sollen wir den Terminal zuweisen?

LAN IP-Adresse *: _____ . _____ . _____ . _____ (Standardwert: 192.168.1.201)

Subnetzmaske *: _____ . _____ . _____ . _____ (Standardwert: 255.255.255.0)

Gateway *: _____ . _____ . _____ . _____ (Standardwert: 192.168.1.1)

Portfreigabe (Port Forwarding):

Es ist erforderlich, dass durch Ihren Administrator, die folgenden Portweiterleitungen, zur oben genannten LAN-IP-Adresse des Terminals eingerichtet werden. Die externen eingehenden Ports können beliebig gewählt werden. *Beispiel: 217.18.141.22:8765 auf 192.168.1.201:4370 via TCP & UDP*

Eingehender Port (auf Router)**:** _____ **--> Zielport: 4370** per **TCP & UDP** (*auf IP des Terminals*)

Eingehender Port (auf Router)**:** _____ **--> Zielport: 80** per **TCP** (*auf IP-Adresse des Terminals*)

Eingehender Port (auf Router)**:** _____ **--> Zielport: 22** per **TCP** (*auf IP-Adresse des Terminals*)

Eingehender Port (auf Router)**:** _____ **--> Zielport: 23** per **TCP** (*auf IP-Adresse des Terminals*)

Wichtiger Hinweis:

Sofern dies beim Kunden technisch möglich ist, darf bei der **Portfreigabe** im Hinblick auf die Anforderungen der **NIS2-Richtlinie** und des **BSI-Gesetzes** der **eingehende** und **ausgehende Traffic** ausschließlich **von** und **zu** den IPv4-Adressen* unserer **Terminalserver** (**IP-Whitelist**) über die o.g. freizugebenden **Ports** zugelassen werden. **Alle anderen Ports** und **IP-Adressen** sind ausnahmslos zu **sperren (DROP)!** Zudem muss das Terminal in einem **isolierten VLAN** betrieben werden, sodass **keine** Zugriffe oder Datenverbindungen **von** und **zu** anderen Netzwerkbereichen des Kunden möglich sind.

***** Unter https://kc.personal-planer.de/ip-liste.php finden Sie eine aktuelle Auflistung der von unseren Servern verwendeten IPv4-Adressen. Alle dort aufgeführten IP-Adressen müssen freigeschaltet werden.

Sollten noch Sie Fragen haben, so können Sie sich gerne jederzeit an unseren Support wenden.
Tel: +49 (0)2236 / 4805-0 oder per eMail: support@personal-planer.de

Drucken

Ort, Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift/Stempel