

KONFIGURATIONSVORGABEN FÜR EIN TERMINAL

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es bitte unterschrieben per E-Mail an:
support@personal-planer.de oder per Fax an: 0800 / 4647 329

Vertragspartner: (Füllen Sie bitte alle Felder vollständig aus.)

Kundennummer *	_____
Firma *	_____

Administrativer Ansprechpartner: (optional)

Firma	_____
Ansprechpartner *	_____
Position / Funktion *	_____
Telefon	_____
E-Mail *	_____

Terminal Standortbezeichnung:

Terminal-Bezeichnung *	_____ (z.B. Empfang oder Praxis)
Standort-Bezeichnung *	_____ (z.B. Lager, EG, Flur)

Versand- & Installationsadresse:

An welche Adresse sollen wir Ihr Zeiterfassungsterminal (Hardware) liefern?

☐ zur Rechnungsadresse / ☐ zur abw. Installationsadresse / ☐ zum administrativen Ansprechpartner

Abweichende Installationsadresse: (optional)

Firma	_____
Firmenzusatz	_____
z.Hd.	_____
Straße/Nr.	_____
Land / PLZ / Ort	_____

(* Füllen Sie bitte alle Felder vollständig aus.)

Die Firma verfügt über eine IPv4-WAN-Adresse:



Das Terminal bekommt vom Kunden eine IPv4-Adresse aus dem Netzwerk zugewiesen. Es muss ein Port-Forwarding im Router bzw. der Firewall (z.B. Fritzbox) eingerichtet werden.

WAN IPv4-Adresse: . . . (Beispielwert: 217.18.141.22)

oder

DynDNS-Name: (zB. meinefirma.dyndns.com)

LAN IP-Adresse des Terminals:

Welche IP-Adresse sollen wir den Terminal zuweisen?

LAN IP-Adresse *: . . . (Standardwert: 192.168.1.201)

Subnetzmaske *: . . . (Standardwert: 255.255.255.0)

Gateway *: . . . (Standardwert: 192.168.1.1)

Port Forwarding:

Es ist erforderlich, dass durch Ihren Administrator, die folgenden Portweiterleitungen, zur oben genannten LAN-IP-Adresse des Terminals eingerichtet werden. Die externen eingehenden Ports können beliebig gewählt werden. *Beispiel: 217.18.141.22:8765 auf 192.168.1.201:4370 via TCP & UDP*

Eingehender Port (auf Router): --> Zielport: 4370 per TCP & UDP (auf IP des Terminals)

Eingehender Port (auf Router): --> Zielport: 80 per TCP (auf IP-Adresse des Terminals)

Eingehender Port (auf Router): --> Zielport: 22 per TCP (auf IP-Adresse des Terminals)

Eingehender Port (auf Router): --> Zielport: 23 per TCP (auf IP-Adresse des Terminals)

Unter <https://kc.personal-planer.de/ip-liste.php> finden Sie eine aktuelle Auflistung der von unseren Servern verwendeten IPv4-Adressen. Sie können somit den Zugriff auf die Ports auf diese IP-Adresse beschränken.

Sollten noch Sie Fragen haben, so können Sie sich gerne jederzeit an unseren Support wenden.

Tel: +49 (0)2236 / 4805-0 oder per eMail: support@personal-planer.de

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift/Stempel

Anschrift:

4Mis GmbH
An der Burgmühle 2
D - 53881 Euskirchen

Kontakt:

Telefon: +49 (0)2236 / 4805-0
Telefax: +49 (0)2236 / 4805-999
E-Mail: info@personal-planer.de

Rechtliches:

Geschäftsführer: Mark Stiller
HRB 64987, Amtsgericht Köln
USt-IdNr.: DE 263 860 304

Dokumentenversion:

Seite: 2 von 2
Stand: V 1.8 vom 01.07.2022
Datei: terminal_konfiguration_v1.8